

Переход с JaCarta SE на Рутокен ЭЦП 2.0

Для перехода с аппаратного ключа JaCarta SE на Рутокен ЭЦП 2.0 требуется провести настройку на рабочем месте.

1. Установка драйвера Рутокен

ВНИМАНИЕ!!! Перед началом установки **ОТКЛЮЧИТЕ** носитель от компьютера, в противном случае он может быть необратимо поврежден! Вставлять носитель в компьютер можно после окончания установки драйвера.

Сохраните архив с установочным файлом по ссылке: [Драйвер ключевого носителя ruToken](#). Распакуйте архив и запустите содержащийся в нем файл *rtDrivers.exe*.


Появится окно программы-установщика. Нажимет кнопку «Установить». Дождитесь окончания процесса установки, нажмите кнопку «Закреть».

Подключите Ваш ключевой носитель к компьютеру.


2. Включение поддержки ЕГАИС на Рутокен ЭЦП 2.0

Откройте *Панель управления Рутокен* (Пуск — Все программы — Рутокен — Панель управления Рутокен).


На вкладке *Администрирование* нажмите кнопку «Информация». Убедитесь, что напротив поля *Microsoft Base Smart Card Crypto Provider* указан статус *Поддерживается*.



Закройте окно *Информация о Рутокен* и перейдите в *Панели управления Рутокен* на вкладку *Настройки*.




Нажмите кнопку «*Настройка...*».



В появившемся окне в поле *Рутокен ЭЦП (2.0 / PKI / BT)* выберите значение *Microsoft Base Smart Card Provider*. Нажмите «*OK*».

3. Переустановка ФСРАР-Крипто2

Откройте *Панель управления — Программы и компоненты*, найдите в списке *ФСРАР-Крипто2* и удалите программный компонент.



После удаления *ФСРАР-Крипто2* запустите браузер *Internet Explorer* (требуется версия не ниже 9.0) и зайдите на сайт egais.ru.

Нажмите на кнопку «*Войти в личный кабинет*» в правом верхнем углу экрана.



Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка РФ

Последнее обновление 71 часом назад

Поиск

Единая государственная автоматизированная информационная система - информационный портал

Войти в личный кабинет

НОВОСТИ

ДОКУМЕНТЫ

КОНТАКТЫ



ВНИМАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ

ОСТАТКИ В ЕГАИС

для ОПТА
и РОЗНИЦЫ



Новости



17.01.2017 Информационное сообщение для производителей АСИиУ



13.01.2017 Информационное сообщение о включении контроля лицензии для организаций, осуществляющих розничную продажу маркируемой алкогольной продукции


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЕГАИС

ИНСТРУКЦИИ


ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

СРОКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Нажмите кнопку «Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение». Нажмите «Начать проверку».



При выполнении проверки появится сообщение «Не установлен программный компонент для работы с электронной подписью с использованием Web-браузера Internet Explorer (ФСРАР-Крипто 2)». Нажмите на ссылку *Скачать и установить* справа от сообщения, затем сохраните и запустите предложенный файл.




Пройдите мастер установки, нажимая «Далее», затем «Готово».

4. Переустановка УТМ

Откройте папку, в которую установлен УТМ (по умолчанию *C:\UTM*), откройте папку *transport*. Сделайте копию хранящегося там каталога *transportDB*, например, на *Рабочий стол*.

Откройте *Панель управления* — *Программы и компоненты*, найдите в списке *ФСРАР УТМ, версия 2* и удалите программу.



Выполните вход в личный кабинет на сайте ЕГАИС:

- 1) Подключите к компьютеру ключевой носитель Рутокен ЭЦП 2.0.

Другие носители рекомендуется отключить.

- 2) Запустите браузер *Internet Explorer* (требуется версия не ниже 9.0).

Если браузер был запущен, перезапустите его.

- 3) Зайдите на сайт egais.ru

4) Нажмите на кнопку «*Войти в личный кабинет*» в правом верхнем углу экрана.

5) Нажмите кнопку «*Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение*».

6) Нажмите кнопку «*Начать проверку*» и дождитесь окончания проверки условий входа в личный кабинет ЕГАИС.

Начать проверку

- ✓ Операционная система - Microsoft Windows XP или выше
- ✓ Браузер Internet Explorer 9.0 или выше
- ✓ Установлен и корректно работает программный компонент для работы с электронной подписью с использованием Web-браузера Internet Explorer (ФСРАР-Крипто 2).
- ✓ Убедитесь, что на вашем компьютере вставлен аппаратный ключ.

Назад

Перейти в Личный кабинет

- 7) Нажмите кнопку «*Перейти в Личный кабинет*».

8) Портал предложит ввести *ПИН код аппаратного ключа (ГОСТ)* — введите «*12345678*».

9) Появится табличка с сертификатом, нажмите на нее. Вы попадете в личный кабинет ЕГАИС.

Перейдите в раздел *Транспортный модуль* личного кабинета.

Щелкните по ссылке *Скачать установщик транспортного модуля версия 2.1.6 для Windows (при установке подключение к Интернет не требуется)* и сохраните предложенный файл.

Запустите файл установщика УТМ. Пройдите все диалоговые окна программы установки, оставляя настройки по умолчанию.

Скопируйте ранее сохраненный каталог *transportDB* в папку *C:\UTM\transporter*, заменив имеющийся там каталог.

Перезагрузите компьютер и проверьте работу УТМ.